



デザイン編集方法

(基本編)



目次

1.	はじめに.....	2
2.	デザインの編集方法.....	2
2-1.	デザインの編集画面	2
2-2.	ブロックとは.....	3
2-3.	ブロックの移動.....	3
2-4.	ブロックの表示/非表示	4
2-5.	ブロックの編集.....	5
2-6.	ブロックを表示するページの設定.....	6
2-7.	ブロックの新規作成.....	7
2-8.	ブロックの削除.....	8
3.	タイトルの編集.....	9
3-1.	表示するページの設定.....	9
3-2.	表示内容の設定.....	9
4.	メニューの編集.....	10
4-1.	表示するページの設定.....	10
4-2.	表示内容の設定.....	11
5.	WelcomeMessage の編集.....	13
5-1.	表示するページの設定.....	13
5-2.	表示内容の設定.....	14
6.	トップ画像の編集.....	15
6-1.	トップ画像のアップロード.....	15
6-2.	表示するページの設定.....	16
6-3.	表示内容の設定.....	16
7.	ご利用案内の編集.....	17
7-1.	表示するページの設定.....	17
7-2.	表示内容の設定.....	18

1. はじめに

本マニュアルでは、デザインテンプレートの基本デザインはそのまま維持し、最低限、設定が必要な箇所の編集方法をご案内致します。

■関連マニュアル

テンプレートの変更方法については、以下のマニュアルをご参照下さい。

◆テンプレートの使用方法

http://www.xcart.jp/manuals/pdf/design_template.pdf

※スタイルシート (CSS) の編集を伴う高度なデザイン編集を行う場合は、以下のマニュアルをご参照下さい。

◆CSS 上級設定

<http://www.xcart.jp/manuals/pdf/css-higher.pdf>


◆CSS クラス表

http://www.xcart.jp/manuals/pdf/css_class.pdf

2. デザインの編集方法

2-1. デザインの編集画面

基本的にレイアウト等の編集は、以下の「デザイン設定」≫「レイアウト設定」で行います。この画面上で編集した内容がショップ画面全てのページに反映されます。



この画面では「デザイン編集エリア」内にある「ブロック」と呼ばれるパーツを編集し、デザインを編集します。

2-2. ブロックとは


ブロックとは、ショップ画面を構成している各パーツ部分のことです。薄いオレンジ色や濃いオレンジ色の背景色のブロックが存在します。

※薄いオレンジ色のブロックは機能（画像をアップロードできるなど）を持ったブロックです。
濃いオレンジ色のブロックは機能は持たず、主にデザインに使用されているブロックです。

例) タイトルのブロック



例) トップ画像のブロック



各ブロックは、表示位置や表示内容を変更することができます。


2-3. ブロックの移動

ブロックは移動することが可能です。移動させることで、ショップ画面上のブロックの表示位置を変更することができます。

1) 移動するブロックを左クリックする




2) 左クリックしながら、移動したい場所にブロックを移動する



3) 移動したい場所で左クリックを離す



4) [レイアウトを保存]をクリックする



5) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする




2-4. ブロックの表示/非表示


使用しないブロックを非表示にすることが可能です。また、非表示のブロックを再度表示させることが可能です。

[レイアウト編集]エリアにあるブロックを[未配置ブロック]エリアに移動すると、そのブロックはショップ画面に表示されません。

1) 非表示にするブロックを左クリックする




2) 左クリックしながら、[未配置ブロック]エリアに移動する



3) [未配置ブロック]エリア内で左クリックを離す



4) [レイアウトを保存]をクリックする



5) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする




※非表示のブロックを表示する場合は、逆に[未配置ブロック]エリアから[レイアウト編集]エリアに移動します。


2-5. ブロックの編集

ブロックの表示内容などを編集することが可能です。

1) 編集したいブロックの[ブロック設定]をクリックする



2) 編集が終わったら、[保存する]をクリックする



3) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする




2-6. ブロックを表示するページの設定

ブロックを表示させるページを変更することが可能です。

[トップ画像]はトップページのみに表示するなど、各ブロックに対して設定することが可能です。

※一部のブロックについては表示するページを変更できないものもあります。

- 1) 編集したいブロックの[ブロック設定]をクリックする



- 2) [ブロック設定]の[表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる

ブロック設定
機能設定

※は必須入力項目です。

ブロック名※	タイトル
識別子※	XC_SITETITLE
表示するページ※	<input checked="" type="checkbox"/> トップページ <input checked="" type="checkbox"/> カテゴリー一覧 <input checked="" type="checkbox"/> 商品詳細 <input checked="" type="checkbox"/> 商品一覧 <input checked="" type="checkbox"/> ログインページ <input checked="" type="checkbox"/> Myページ <input checked="" type="checkbox"/> レジ以降のページ <input checked="" type="checkbox"/> フリーページ <input type="checkbox"/> その他のページ

※各チェック項目は以下の画面の表示/非表示に対応しています。

チェック項目	対象の画面
トップページ	ショッピングサイトのトップ画面 例) http://demoshop.eccart.jp/index.php
カテゴリー一覧	カテゴリー一覧画面 例) http://demoshop.eccart.jp/item_category/
商品詳細	各商品の詳細画面 例) http://demoshop.eccart.jp/item_search/rootCategoryId,1/
商品一覧	各カテゴリーの商品一覧画面 例) http://demoshop.eccart.jp/item_search/rootCategoryId,1/
ログインページ	My(会員)ページへのログイン画面や会員登録画面 例) http://demoshop.eccart.jp/forward_login/ https://xc523.eccart.jp/e332/mypage_entry_form/
My ページ	ログイン後に表示される My (会員) ページ内 例) http://demoshop.eccart.jp/forward_mypage_index/
レジ以降のページ	お客様情報入力画面など「カゴの中身」画面の以降に表示される全ての購入手続き画面
フリーページ	フリーページ機能で作成した全ての画面 ※フリーページ機能はプロ以上で利用できる機能です。
その他	以下の全ての画面 <ul style="list-style-type: none"> •ご利用案内 •特定商取引に基づく表記 •お問い合わせ •パスワード再発行

3) [保存する]をクリックする



4) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする



2-7. ブロックの新規作成

ブロックを自分で作成することが可能です。

1) 画面右下の[新規ブロック作成]をクリックする




省略

2) [ブロック名]を入力する

何のブロックか分かりやすい名前を入力します。


例) お知らせ



3) [識別子]を入力する


識別子とは、カートシステムがブロックを識別するための名前です。
基本的にブロック名のローマ字表記を入力すれば問題ありません。

例) OSHIRASE



4) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる

例) トップページにチェック



5) [内容]にブロックの表示内容を入力する

※[内容]はHTMLタグ形式で入力して下さい。

内容	<p><h2>お知らせ</h2> 2012年12月1日 12月14日より年末セール開始！
</p>
----	--

6) [保存する]をクリックする

<input type="button" value="保存する"/>	<input type="button" value="キャンセル"/>
-------------------------------------	--------------------------------------

2-8. ブロックの削除


濃いオレンジ色のブロックを削除することが可能です。尚、薄いオレンジ色のブロックは削除することができません。

※一度削除したブロックは元に戻すことはできませんので、ご注意ください。

1) 削除するブロックの[×]をクリックする



2) [OK]をクリックする



3. タイトルの編集

タイトルの編集を行います。


初期設定では、お申込み時に入力した「ショップ名」がタイトルとして表示されています。

例) ショップ画面上のタイトル



3-1. 表示するページの設定


1) [デザイン設定 > レイアウト設定]をクリック



2) [タイトル]の[ブロック設定]をクリックする



3) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる



※各チェック項目に対応するページは「[2-6. ブロックを表示するページの設定](#)」をご参照下さい。

3-2. 表示内容の設定

1) [機能設定]をクリックする



2) [ショップ名表示]を選択する



テキストを表示	ショップタイトルをテキストで表示します。 [ショップ設定 > ショップ情報設定 > ショップ名]で設定したショップ名が表示されます。
画像を表示	ショップタイトルを画像(ロゴ)で表示します。 チェックを入れた後、[参照]ボタンをクリックし、パソコン上から表示する画像を選択します。 ※アップロード可能な画像は「.jpg」「.png」「.gif」のみです。

3) [リンク先]を選択する

ショップタイトルをクリックした際にリンクする先を指定します。

リンク先	<input checked="" type="radio"/> トップページにリンク <input type="radio"/> 指定 <input type="text"/>
------	--

トップページにリンク	[コンテンツ設定 > 商品購入画面 > トップページ]で設定したトップページへリンクします。
指定	記入したURLにリンクします。 テキストボックス内に「http://～」から始まるお好きなリンク先URLを記入して下さい。

4) [保存する]をクリックする

<input checked="" type="button" value="保存する"/> <input type="button" value="キャンセル"/>

5) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする

<input checked="" type="button" value="ショップ情報の更新"/> <input type="button" value="プレビュー"/>
<input type="button" value="コンテンツ設定"/> <input type="button" value="デザイン設定"/>

4. メニューの編集

メニューの編集を行います。


メニューには、各画面へのリンクを設置することができます。

例) ショップ画面上のメニュー




4-1. 表示するページの設定

1) [デザイン設定 > レイアウト設定]をクリック



2) [メニュー]の[ブロック設定]をクリックする



3) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる

表示するページ※

- トップページ
- カテゴリー一覧
- 商品詳細
- 商品一覧
- ログインページ
- Myページ
- レジ以降のページ
- フリーページ
- その他のページ

※各チェック項目に対応するページは「[2-6. ブロックを表示するページの設定](#)」をご参照下さい。

4-2. 表示内容の設定

1) [機能設定]をクリックする

ブロック設定 **機能設定**

2) 各項目を設定する

表示	順序	項目名	購入者画面での表記	リンク先
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Top	Top	<input type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> URL指定 <input type="text" value="http://www.yahoo.co.jp"/> <input type="button" value="同じウィンドウで開く(target='_top')"/>

3) 表示したい項目の[表示]欄にチェックを入れる

表示	順序	項目名	購入者画面での表記	リンク先
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Top	Top	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> URL指定 <input type="text" value="http://www.yahoo.co.jp"/> <input type="button" value="同じウィンドウで開く(target='_top')"/>

※各項目名は以下の画面に対応しています。

項目名	対象の画面
Top	ショッピングサイトのトップ画面 例) http://demoshop.eccart.jp/index.php
カテゴリー一覧	カテゴリー一覧画面 例) http://demoshop.eccart.jp/item_category/
ログイン	ログイン画面 例) http://demoshop.eccart.jp/forward_login/
ログアウト	ログアウトするためのボタン ※ログインしていない状態では表示されません。ログイン後、メニューに自動的に表示されます。
My ページ	ログイン後に表示される My (会員) ページ内 例) http://demoshop.eccart.jp/forward_mypage_index
ご利用案内	ご利用案内画面 例) http://demoshop.eccart.jp/help/
特定商取引法に基づく表記	特定商取引法に基づく表記画面 例) http://demoshop.eccart.jp/salemention/
自由項目 1 自由項目 2	[リンク先]欄で指定した画面 ※独自で作成したページなど、メニュー項目にない画面のリンクを追加する場合に利用します。
お問い合わせ	お問い合わせ画面 例) https://xc523.eccart.jp/e332/inquiry_index/

会員登録	会員登録画面 例) https://xc523.eccart.jp/e332/mypage_entry_form/
------	--

- 4) [順序]欄で各項目の表示順を選択する
 ※数字が大きい程、メニューの右側に表示されます（左側から昇順）。

表示	順序	項目名	購入者画面での表記	リンク先
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Top	Top	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> URL指定 <input type="text" value="http://www.yahoo.co.jp"/> <input type="text" value="同じウィンドウで開く(target='_top')"/>

- 5) [購入者画面での表記]欄で各項目のショップ画面上での表記を記入する
 ※テキストボックスに入力した内容が、そのままメニューや各画面のタイトルとして表示されます。

表示	順序	項目名	購入者画面での表記	リンク先
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Top	Top	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> URL指定 <input type="text" value="http://www.yahoo.co.jp"/> <input type="text" value="同じウィンドウで開く(target='_top')"/>


- 6) [リンク先]欄でリンク先を指定する

表示	順序	項目名	購入者画面での表記	リンク先
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Top	Top	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> URL指定 <input type="text" value="http://www.yahoo.co.jp"/> <input type="text" value="同じウィンドウで開く(target='_top')"/>

自動	<p>[自動]を選択した場合、各項目は対応する画面(カートが自動生成する画面)へリンクします。</p> <p>例) カテゴリー一覧⇒http://demoshop.eccart.jp/item_category/</p>
----	---

URL 指定	<p>記入した URL にリンクします。</p> <p>テキストボックス内に「http://～」から始まるお好きなリンク先 URL を記入して下さい。</p>
セレクトボックス (同じウィンドウで開く…)	<p>各項目をクリックした時のリンク先画面の開き方を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 同じウィンドウで開く(target= “_top”) • 新しいウィンドウで開く(target= “_blank”) • 同じフレームで開く(target= “_self”)

- 7) [保存する]をクリックする



- 8) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする



5. WelcomeMessage の編集

WelcomeMessage の編集を行います。

購入者に向けて何かメッセージを表示したい場合に利用します。


尚、ログイン/ログアウト時に別々の文章を表示させることができます。

例) ショップ画面上の WelcomeMessage



5-1. 表示するページの設定


1) [デザイン設定 > レイアウト設定]をクリック



2) [WelcomeMessage]の[ブロック設定]をクリックする



3) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる



※各チェック項目に対応するページは「[2-6. ブロックを表示するページの設定](#)」をご参照下さい。

5-2. 表示内容の設定

- 1) [ログイン時のメッセージ]欄にメッセージを入力する

※ログイン後に表示されるメッセージを入力します (HTML 形式で入力)。

メッセージに置換文字「`$$CUSTOMER_NAME$$`」を入力すると、ログインした会員の名前が画面に表示されます。

ログイン時のメッセージ

```
<dd>いらっしゃいませ。$$CUSTOMER_NAME$$様。</dd>
```

- 2) [ログアウト時のメッセージ]欄にメッセージを入力する

※ログイン前及びログアウト後に表示されるメッセージを入力します (HTML 形式で入力)。

置換文字「`$$CUSTOMER_NAME$$`」は使用できません。

ログアウト時のメッセージ

```
<dd>いらっしゃいませ。会員様はログインすると発送状況の確認やかんたん購入機能を利用できます。</dd>
```

[参考]メッセージの改行方法

メッセージを改行して入力したはずなのに、画面上では改行されていない場合、HTML 形式に沿った改行の入力がされていない可能性があります。


メッセージの入力欄は HTML 形式のため、入力時に enter キーでは改行することができません。

以下のように改行する箇所、改行タグ `
` を入力して下さい。

例) いらっしゃいませ。

ただいま、セール中です。

- 3) [保存する]をクリックする



- 4) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする



6. トップ画像の編集

トップ画像の編集を行います。


例) ショップ画面上的のトップ画像




6-1. トップ画像のアップロード

まず、表示するトップ画像をアップロード(保存)します。

1) [デザイン設定 > ファイル管理]をクリックする




2) [アップロード先フォルダ]でトップ画像のアップロード先を指定する
 ※特に希望がなければ、「/ (スラッシュ)」を選択して下さい。



3) [アップロードの選択]欄にある[参照]ボタンをクリックし、アップロードする画像を選択する




4) [アップロード]をクリックする



6-2. 表示するページの設定

次にトップ画像を変更します。

- 1) [デザイン設定 > レイアウト設定]をクリック




- 2) [トップ画像]の[ブロック設定]をクリックする




- 3) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる

※トップ画面用の画像のため、通常は[トップページ]のみにチェックを入れます。



6-3. 表示内容の設定

- 1) [内容]欄に表示する画像の URL を入力する



[参考]画像の指定の仕方

メッセージを改行して入力したはずなのに、画面上では改行されていない場合、HTML [内容]欄はHTML形式で入力する必要があります。

そのため、表示するトップ画像は以下のようなHTMLタグで指定して下さい。

```

```

例)

```


```


[注意] 画像の URL (パス) の書き方

画像の URL は相対パスではなく、以下のような絶対パス (http://は省く) で指定して下さい。

-
- ×

2) [保存する]をクリックする



3) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする



7. ご利用案内の編集

ご利用案内の編集を行います。


「お届け日」などにはサンプルの説明等が記載されているので編集します。

例) ショップ画面上のご利用案内




7-1. 表示するページの設定


1) [デザイン設定 > レイアウト設定]をクリック



2) [ご利用案内]の[ブロック設定]をクリックする




3) [表示するページ]で表示したいページにチェックを入れる




※各チェック項目に対応するページは「[2-6. ブロックを表示するページの設定](#)」をご参照下さい。

7-2. 表示内容の設定

1) [内容]欄に表示する画像の URL を入力する



※各項目の文言を変更するには、[内容]欄に入力されている以下の**オレンジの太字部分**をそれぞれお好きな文言に変更して下さい。




お支払い方法	<pre><h3>お支払い方法</h3> <p> ~お支払方法説明のサンプル~ </p> <div class="xc_paywayAll"></div> </div> <div style="float:right;width:49%;margin-left:5px;"></pre> <p>※サンプル画像を消す場合は、上記の<div class="xc_paywayAll"></div> </div>を削除して下さい。</p>
送料	<pre><h3>送料</h3> <p> ~お支払方法説明のサンプル~ </p> <p> 送料:全国一律 800 円

 5,000 円以上のご注文で、 送料無料!

</pre> <p>※送料は全て税込の金額です。</p> <pre></p> </div></pre>

2) [保存する]をクリックする



3) 画面右上の[ショップ情報の更新]をクリックする



■ 関連マニュアル

その他の各種ブロックの説明や設定方法については、以下のマニュアルをご参照下さい。

◆ ブロック設定

http://www.xcart.jp/manuals/pdf/function_of_block.pdf