

目次

1. ショップ名などの基本情報の設定	2
1-1. ショップ情報設定	2
2. 不正ログイン対策	4
2-1. 不正ログイン対策	4



基本情報の設定



1. ショップ名などの基本情報の設定


本マニュアルでは、ショップの基本情報の設定方法をご紹介します。

【注意】
ご契約頂いた際の情報を元にあらかじめ設定が入力されていますが、ショップの運営にそぐわない項目があれば修正して下さい。

1-1. ショップ情報設定

ショップ名などの基本情報やログイン情報の設定を行います。

1) [ショップ設定 > ショップ情報設定] をクリックする



2) 各項目を入力する

基本情報

※は必須入力項目です。

1) **ショップ名** ※
 ショップ名は下記の場合に使用されます。
 ・『デザイン設定』>『レイアウト設定』画面で『タイトル』の詳細設定で【テキスト表示】を選択した場合。
 ・『メール管理』>『メルマガ配信』で『Fromアドレス』を省略した場合の送信元名。

2) **管理者メールアドレス** ※
 管理者メールアドレスは下記の場合に使用されます。
 ・購入者がMyページから注文キャンセル、会員退会処理をした場合の通知先として。
 ・『メール管理』>『メルマガ配信』で『Fromアドレス』を省略した場合の送信元メールアドレス。
 ・『商品管理』>『商品一括登録』で商品一括登録処理が完了した場合の通知先として。
 ・管理画面のパスワードを問い合わせた場合のログイン情報通知先として。

ログイン情報

管理画面にログインするためのIDとパスワードの再設定を行うことができます。

※は必須入力項目です。

3) **ユーザID** ※
 ※半角英数字記号で入力して下さい。

4) **パスワード** ※
 ※半角英数字記号で入力して下さい。

5) **パスワード確認用** ※
 ※確認のためパスワードを再入力して下さい。

タイトルタグ・メタタグ設定 (SEO対策)

SEO対策のために<title>タグや<meta>タグの内容を設定します。
 以下の特殊置換文字は、商品詳細ページとフリーページでは以下の情報に、それ以外のページでは空白に置き換えて表示されます。

	商品詳細ページ	フリーページ
\$\$ITEM_NAME\$\$	商品名	ページ名
\$\$ITEM_KEYWORDS\$\$	キーワード	キーワード
\$\$ITEM_DESCRIPTION\$\$	ディスクリプション	ディスクリプション

デザイン設定>レイアウト設定のヘッダの編集で、「\$\$WEB_DESCRIPTION\$\$」「\$\$WEB_KEYWORDS\$\$」「\$\$WEB_TITLE\$\$」を削除した場合、ここでの設定は有効になりません。

6) **タイトル**

7) **キーワード**

8) **ディスクリプション**

- ① ショップ名
ここに入力した文字をショップ画面のタイトル部分にショップ名として表示することができます。
但し、デザイン設定でタイトル部分に画像を表示する設定にした場合は、この文字は表示されません。(なお、画像のAlt 属性に利用されます。)

例)



- ② 管理者メールアドレス
ここに入力したメールアドレスは、顧客がMy ページから注文キャンセル、会員退会処理をした場合の**通知先**となります。
「メルマガ配信」で「From アドレス」の入力を省略した場合に送信元メールアドレスとして表示されます。
- ③ ユーザ ID
管理画面にログインする際の ID を変更できます。
- ④ パスワード
管理画面にログインする際のパスワードを変更できます。
- ⑤ パスワード確認
入力ミスを防ぐため、[パスワード]と同じ内容を入力する必要があります。

- ⑥ タイトル
Google などの検索エンジンに検索されやすくする SEO 対策のために<title>タグや<meta>タグに利用される内容を設定します。
ここで指定したタイトルはブラウザ(IE 等)のツールバーなどに表示されます。
また、お気に入り (ブックマーク) に登録された際や、検索エンジンの検索結果などでも表示されるので、タイトルをつける際には慎重に言葉を選ぶ必要があります。

<記述方法>

特殊置換文字を利用することで、商品詳細ページでは各商品ページ毎に異なるタイトルやキーワードを埋め込むことが可能です。

例えば、ショップの名前が『和菓子屋太郎』で、苺大福のページにタイトルを

和菓子屋太郎 | 苺大福

としたい場合は

和菓子屋太郎 | \$ITEM_NAME\$

という設定をし、苺大福の商品登録の際に『商品名』に『苺大福』と設定しておきます。

【特殊置換文字とは?】

表示された各商品ページによって、自動的にその商品に登録された情報に置き換わる文字です

- ⑦ キーワード
検索エンジンの検索に引っかかってほしいキーワードを入力します。
ロボット検索はこの内容を読み取り、検索結果に反映します。

- ⑧ ディスクリプション
 ここで入力したものが、検索エンジンの検索結果のタイトル下などに表示されます。

- 3) [確認画面へ] をクリックする

タイトル	support shop \$\$ITEM_NAME\$\$
キーワード	\$\$ITEM_KEYWORDS\$\$
ディスクリプション	\$\$ITEM_DESCRIPTION\$\$

[確認画面へ](#)

- 4) [保存する] をクリックする

ログイン情報	
ユーザID	support
パスワード	*****


[戻る](#) [保存する](#)

2. 不正ログイン対策

2-1. 不正ログイン対策

不正に管理画面や会員画面にログインされることを防止するため、パスワードの有効期限などを設定します。

- 1) [ショップ設定 > 不正ログイン対策] をクリックする



2) 各項目を入力する

管理画面の設定	
1 パスワードの有効期限	<input checked="" type="checkbox"/> 6ヶ月間の有効期限を設定する
2 パスワードの履歴管理	<input checked="" type="checkbox"/> 過去3回以内に使ったパスワードは、利用できないようにする
3 パスワードの文字種	<input checked="" type="checkbox"/> 文字種の制限を設定する ※半角の英字(大文字、小文字)、数字、記号の中から2種類以上
4 パスワードの長さ	<input checked="" type="checkbox"/> パスワードの長さを8文字以上に設定する
5 アカウントロック	<input checked="" type="checkbox"/> 5分間で連続5回以上ログインに失敗すると、アカウントをロックする
購入者画面の設定	
6 パスワードの有効期限	<input checked="" type="checkbox"/> 6ヶ月間の有効期限を設定する
7 パスワードの履歴管理	<input checked="" type="checkbox"/> 過去3回以内に使ったパスワードは、利用できないようにする
8 パスワードの文字種	<input checked="" type="checkbox"/> 文字種の制限を設定する ※半角の英字(大文字、小文字)、数字、記号の中から2種類以上
9 パスワードの長さ	<input checked="" type="checkbox"/> パスワードの長さを8文字以上に設定する
10 会員登録時のパスワード	<input checked="" type="checkbox"/> 会員登録時のパスワード入力を必須にする <この設定を無効にした場合> ・パスワードを未入力で登録すると、パスワードが自動生成されます。 ・以下の会員登録完了のメールテンプレートに、ログインパスワードを記載する 「 <code>\$\$\$CUSTOMER_PASSWORD\$\$\$</code> 」を設定する必要があります。 ショップ設定 > メール設定 > 会員登録完了
11 アカウントロック	<input type="checkbox"/> 5分間で連続5回以上ログインに失敗すると、アカウントをロックする

<管理画面の設定>

- ① パスワードの有効期限
管理画面のパスワード有効期限を6ヶ月間に設定します。
- ② パスワードの履歴管理
管理画面において過去3回以内に使ったパスワードを設定できないようにします。

- ③ パスワードの文字種
管理画面において、**半角の英字(大文字、小文字)、数字、記号の中から2種類以上**含まれたパスワードでなければ設定できないようにします。
- ④ パスワードの長さ
管理画面において、**8文字以上**のパスワードでなければ設定できないようにします。
- ⑤ アカウントロック
管理画面のログインに5分間で連続5回以上失敗するとアカウントがロックされるように設定します。
ロックされた場合は、一定時間経過後に再度ログインをお試しいただくか、パスワードを再発行する必要があります。

<購入者画面の設定>

- ⑥ パスワードの有効期限
購入者の会員画面(マイページ)のパスワード有効期限を6ヶ月間に設定します。
- ⑦ パスワードの履歴管理
購入者の会員画面(マイページ)において、過去3回以内に使ったパスワードを設定できないようにします。
- ⑧ パスワードの文字種
購入者の会員画面(マイページ)において、**半角の英字(大文字、小文字)、数字、記号の中から2種類以上**含まれたパスワードでなければ設定できないようにします。
- ⑨ パスワードの長さ
購入者の会員画面(マイページ)において、**8文字以上**のパスワードでなければ設定できないようにします。

- ⑩ 会員登録時のパスワード
会員登録時のパスワード入力を必須にします。

【注意】

この設定を無効にした場合、下記2点の注意事項がございます。

- ・パスワードを未入力で登録すると、パスワードが自動生成されます。
- ・以下の会員登録完了のメールテンプレートに、ログインパスワードを記載する
「`$$CUSTOMER_PASSWORD$$`」を設定する必要があります。

ショップ設定>メール設定>会員登録完了

- ⑪ アカウントロック
購入者の会員画面(マイページ)のログインに5分間で連続5回以上失敗するとアカウントがロックされるように設定します。
ロックされた場合は、一定時間経過後に再度ログインをお試しいただくか、パスワードを再発行する必要があります。

- 3) [確認画面へ] をクリックする

アカウントロック	<input type="checkbox"/> 5分間で連続5回以上ログインに失敗すると、アカウントをロックする
<input type="button" value="確認画面へ"/>	

- 4) [保存する] をクリックする

アカウントロック	アカウントをロックしない
宜しければ、「保存」ボタンをクリックしてください。	
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="保存する"/>	